

Création de sons personnalisés

Vous allez créer des sons personnalisés pour Blockly4Thymio depuis votre ordinateur. La façon plus efficace de le faire est d'utiliser le logiciel Audacity. Voici la démarche pour créer un son que pourra lire, ensuite, votre robot Thymio II.

Pré-requis

Avant de commencer, une carte micro-SD doit être insérée dans l'ordinateur pour qu'elle soit accessible lors de l'enregistrement du fichier audio.

Pas à pas

- 1) Lancer le l'application Audacity (disponible [ici](#)). Quand Audacity est démarré, changez la valeur du projet en bas à gauche pour afficher : 8000 Hz.
- 2) Enregistrez votre son avec la touche enregistrer en haut à gauche. Vous devez voir le curseur avancer et la forme d'onde se visualiser.
- 3) Stoppez une fois fini avec le bouton stop.
- 4) Dans le menu, choisissez "Séparez stéréo vers mono"

